# VPN–Virtual Private Network



Guia para configuração de conexão segura através do serviço VPN



#### Conteúdo

Este guia traz orientações para:

Etapa 1	$\triangleright$	Etapa 2	$\triangleright$	Etapa 3
Download e instalação		Configuração da conexão VPN		Acesso remoto ao dispositivo



A N O S PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA

FIOCRUZ

### Etapa 1

#### Download e instalação

- 1 Acesse <u>https://forticlient.com/downloads</u>
- Identifique o sistema operacional correspondente e clique no ícone Download para baixar o arquivo de instalação do FortiClient

Forticlient - Next Generation End × +					
→ C 🔒 forticlient.com/downloads					
FortiClient					
1					
	Version 6.0				
	Get FortiClient 6.0 for Windows Windows 7 or higher supported	Download			
	Get FortiClient 6.0 for Mac OSX Mac OSX v10.12 Sierra or higher				
	Get FortiClient 6.0 for Linux Ubuntu 16.04 or higher Red Hat, CentOS 7.4 or higher				
	Get FortiClient for iOS iOS 9.0.0 or higher				



- Execute o arquivo de instalação 3
- Aguarde a transferência do instalador
- Marque a caixa de verificação 5
- Clique no botão 'Next'



FIOCRUZ

0

- Marque as opções e clique e
  - Secure Remote Acecss
  - Additional Security Features (AntiVirus)
- 8 Clique no botão 'Next'





- 9 Mantenha a pasta de destino sugerida
- 10 Clique no botão 'Next'

Destination Folder		_	
Click Next to install to the defau	It folder or click Change to choose a	another.	
Install FortiClient to:	9		
C:\Program Files\Fortinet\FortiC	ient\		_
Change			
	Back Ne	xt (	Cance
	_		
	10		



11 Clique no botão 'Install'





12

#### Aguardar instalação...

FortiClient Setup		_	
Installing FortiClient			
Please wait while the Setup Wizard in	stalls FortiClient.		
Status:			
	Back	Next	Cancel







14

Ao término, o software baixará automaticamente alguns componentes

necessários ao seu funcionamento

FortiClient	—	×
Baixando componentes		

15 Ao final, será exibido um ícone verde indicando que a instalação foi concluída





### Etapa 2

#### Instalação e configuração da cadeia de certificados

Abra o FortiClient a partir do ícone na área de trabalho ou na barra de ferramentas ou clicando vícone na barra de tarefas



17 No menu disponível no lado esquerdo da janela, escolha a opção acesso remoto





DA SOCIEDADE BRASILEIRA

- Preencha os campos abaixo da seguinte forma: Nome da Conexão: Fiocruz Descrição: VPN Fiocruz Gateway remoto: vpn.fiocruz.br
- 19 Clique no botão 'Salvar'

<u>Observação</u>: caso os demais campos apresentem uma configuração diferente, utilizar a configuração de acordo com a imagem ao lado





Agora que sua conexão já está configurada, mas entrar com suas credenciais para se conectar. É o mesmo usuário e senha utilizados para acessar a rede, o e-mail e outros serviços baseados em login único.

Importante: utilize apenas o nome do usuário, sem o @fiocruz.br

Caso sua conta seja diferente de @fiocruz.br, solicite primeiro a criação da sua conta através da RSI (<u>https://rsi.fiocruz.br</u>)





<sup>21</sup> Pronto! Agora você está conectado de forma segura à rede da instituição e já pode utilizar outros serviços como se estivesse na rede de trabalho.





### Etapa 3

#### Configuração da conexão VPN

<sup>22</sup> Clique no botão Iniciar na barra de tarefas do Windows e digite "Permitir o acesso remoto ao computador". Abra a aplicação para iniciar a configuração.





- <sup>23</sup> Deixe marcada as opções:
  - Permitir conexões de Assistência Remota para este computador;
  - Permitir conexões remotas com este computador;

Propriedades do Sistema					
Nome do Computador	Hardware	Avançado	Proteção do Siste	ema Remoto	
Assistência Remota          Permitir conexões de Assistência Remota para este computadori         O que acontece quando eu ativo a Assistência Remota?					
Área de Trabalho Remota Escolha uma opção e especifique quem pode se conectar. <u>N</u> ão permitir conexões remotas com este computador <u>P</u> ermitir conexões remotas com este computador					
Permitir conexões somente de computadores que estejam executando a Área de Trabalho Remota com Autenticação no Nível da Rede (recomendável)					
<u>Ajude-me a escolher</u>	<u>Ajude-me a escolher</u> Selecionar <u>U</u> suários				
		ОК	Cancelar	Aplicar	



Clique no botão Iniciar na barra de tarefas do Windows e digite "Conexão de Área de Trabalho Remota". Abra a aplicação para iniciar a configuração.





Informe o IP ou nome do computador que deseja acessar e informe sua credencial de acesso (usuário e senha)

<u>Importante</u>: caso não conheça o nome ou endereço IP do seu computador remoto, entre em contato com a área de TI da sua unidade





# Cogetic

Serviço de Segurança da Informação e Comunicações <u>https://Cogetic.fiocruz.br</u>